



**Инструкция по установке и началу работы
ПО «Учебно-методический комплекс по управлению
плавательными средствами водного транспорта»**

*Общество с ограниченной ответственностью
«Образовательные системы и технологии на море и реке «СТОПМ»
тел.: +7 (495) 510-2323, +7 (495) 510-2304
факс: +7 (495) 510-2305
e-mail: info@100rm.ru, сайт: www.100rmsim.ru*



Содержание

Аннотация	3
Системные требования	4
Процесс установки ПО	4
Процесс завершения работы ПО	4
Контакты	4

Аннотация

Документ содержит информацию, необходимую для установки программного обеспечения (ПО) «Учебно-методический комплекс по управлению плавательными средствами водного транспорта».

Системные требования

Минимальные системные требования для установки и эксплуатации ПО, следующие:

- Оперативная память: не менее 16 Гб.
- Операционная система: Windows 10/11 pro.
- Видеокарта: видеопамять не менее 4 Гб
- Процессор: x86_64 совместимый.

Процесс установки и запуска ПО

На всех компьютерах, на которых планируется установка программного обеспечения необходимо:

- Установить IP адреса согласно настройкам сети, в которой производится установка. Если таковая отсутствует, то IP устанавливаются локальные, например: 192.168.1.1 для инструктора, 192.168.1.2...250 для слушателей.
- Отключить брандмауэр, контроль учетных записей и антивирус.
- Запустить NPCNS.Instructor_setup.exe и выполнить все предлагаемые инструкции по умолчанию.
- При первом запуске программного обеспечения будет сгенерирован файл для формирования файла лицензии. Его необходимо передать в отдел Продаж поставщика. В ответ будет направлен файл лицензии license.
- При следующем запуске появится окно с запросом файла лицензии. Его необходимо выбрать.

Процесс завершения работы ПО

Для закрытия окна ПО необходимо требуется нажать кнопку выхода в правом верхнем углу экрана (кнопка в виде крестика).

Контакты

Контакты технической поддержки:

- **e-mail:** info@100rmsim.ru
- **сайт:** <https://www.100rmsim.ru/>